

Installation et licence pCon.Planner

1 Installation pCon planner Monoposte

ETAPE 1 : Il vous faut d'abord télécharger et installer **pCon.planner PRO** 

ETAPE 2 : Une fois fait, décompressez l'archive ZIP et lancez le « **Setup** » pour commencer l'installation. Faites attention à ce que le port 475 UDP soit ouvert.



Pour infos:

- L'installation du logiciel sur **serveur** ou sur machine virtuelle **Mac** n'est pas possible;
- Si vous travaillez avec la fonction « Bureau à distance » de Windows, vous serez obligé de passer par une licence flottante (voir point suivant [ici](#))

Installation de la licence pCon.planner Pro

Vous avez à présent pCon.planner installé sur votre ordinateur, il vous faut à présent installer la licence qui va avec, pour pouvoir l'utiliser. Dans le cas où vous installeriez pCon.planner sans entrer de licence, vous démarrerez avec une période d'essai de 30 jours uniquement la première fois que vous installez pCon.planner sur le poste.


Sur les prochains lancements du logiciel, vous pourrez vérifier le nombre de jours restants en bas à droite de l'écran de chargement



La licence Monoposte : cette licence concerne un seul poste de travail, dans ce cas de figure vous aurez besoin d'autant de licences que d'utilisateurs potentiels de pCon.planner.

Installation

ETAPE 1 : Allez dans votre barre de recherche Windows et cherchez « **Administration de licence** ».



ETAPE 2 : Une fois le gestionnaire de licence ouvert. Allez dans « **Activation** » et entrez la clé licence que nous vous avons transmise par mail sur votre facture.


Vous pouvez dès à présent utiliser pCon.planner PRO.

2 Installation pCon planner sur Serveur

ETAPE 1 : Il vous faut d'abord télécharger et installer sur le serveur le logiciel **Safenet** 

ETAPE 2 : Une fois cela fait, toujours sur le serveur allez dans **Démarrer/pCon Tools/Administration de licence**.

ETAPE 3 : Allez dans « **Activation** », puis entrez votre clé licence pCon.planner PRO réseau que nous vous avons fourni plus tôt sur votre facture.



ETAPE 4 : La licence doit maintenant circuler sur le réseau.

Il ne reste plus qu'à installer **pCon.planner PRO**  sur les postes utilisateurs concernés.

Attention: Pour rappel, la licence installée sur votre serveur est une **licence flottante**. Elle met à disposition une ou plusieurs licences sur votre réseau informatique. La 1^{ère} personne (connectée au même réseau que le serveur) qui demande la licence, l'obtient. Les suivants **devront attendre** que la 1^{ère} personne libère la licence pour l'utiliser.


Pour infos:

- Sachez que la licence ne circule pas par **VPN** (Virtual Private Network).
- Les **logiciels** et les **bibliothèques** quant à eux, doivent être installés sur **chacun des ordinateurs**.

Ajouter ou mettre à jour une licence pCon planner

ETAPE 1 : Il vous faut enregistrer vos informations licence dans un fichier .c2v. Pour se faire, cherchez dans votre explorateur windows “**administration de licence**” puis “**rassembler les informations licence**”

Attention: le fichier c2v doit provenir de l’ordinateur qui possède la licence (exception dans le cas d’une licence serveur, le fichier c2v doit provenir de l’ordinateur qui distribue la ou les licences sur le réseau)



ETAPE 2 : Envoyez-nous ensuite le fichier à info@pcon.fr

ETAPE 3 : Une fois que le fichier sera modifié, nous vous enverrons un fichier .V2C. Démarrez l’**administration de licence**, cliquez ensuite sur “**mettre à jour la licence**”. Allez chercher le fichier .v2c.

Votre nouvelle licence a été ajouté et circule à présent sur le réseau.